

Příloha č. 6 - definice formátu předávaných dat_rev1

List FL - Functional Location

<i>Technické místo</i>	označení technického místa, vychází z PPU 120 (např. 2514-LG008)
<i>Status</i>	Zadatel vyplní o jakou změnu technického místa se jedná : nové, změna, výměna, zrušení Správce dat AR po kontrole následně změní status dle připravenosti dat Dokončeno, Nezpracováno, Nenalezeno, Projekt
<i>Úroveň</i>	Stanovuje úroveň technického míst, relevantní hodnoty jsou 4 nebo 5
<i>Druh technického místa</i>	Stanovuje druh technického místa, definováno v PPU 120, příloha č. 1 - možno použít pouze nadefinované hodnoty
<i>Krátký text ČJ</i>	Popisuje technické místo z pohledu technologické funkce zařízení. Max. délka 40 znaků, ve tvaru 1. podstatné jméno, 2. přídavné jméno, VELKÁ PÍSMENA př. pohon mechanický, čerpadlo kyselé vody vybraná specifika: druh FL M_RLF regulační ventil, krátký text ve tvaru Uvolnění NA .../PRO... : druh FL M_PIP potrubní vedení, krátký text ve tvaru Z (LPxxx) do (LPxxx)
<i>Krátký text EN</i>	platí stejná pravidla jako pro kr. text v ČJ - max. délka 40 znaků, ve tvaru 1. podstatné jméno, 2. přídavné jméno, VELKÁ PÍSMENA
<i>Nadřazené FL</i>	Stanovuje nadřazené technické místo - vytváří stromovou strukturu. Tzn. pro FL kategorie 4 je nadřazené FL z kategorie 3 (provozní soubor), atd. - upravuje PPU 120, Struktura AR
<i>ABC</i>	ABC indikátor, stanovuje kritičnost FL, v současné době se nevyplňuje
<i>Číslo PEFS</i>	číslo PEFSu, na kterém je zařízení zakresleno
<i>Číslo izometrie</i>	číslo izometrie, na které je zařízení zakresleno
<i>Staré číslo pozice zařízení</i>	v případě přeznačení původního zařízení, jedná se o údaj Původního čísla pozice

List Equipment (EQ)

<i>Typ EQ</i>	Stanovuje typ vybavení - možno použít předem nadefinované hodnoty dle Přílohy č.1 PPU 120 (S, E, C, I, M atd.)
<i>Nadřazené technické místo</i>	Název technického místa k jehož pozici se dané vybavení váže
<i>Krátký text ČJ</i>	Popisuje vybavení z pohledu technického (konstrukčního). Max. délka 40 znaků., ve tvaru 1. podstatné jméno, 2. přídavné jméno, VELKÁ PÍSMENA př. Čerpadlo horizontální odstředivé, potrubí procesní
<i>Krátký text EN</i>	popisuje vybavení z pohledu technického (konstrukčního) v AJ. Platí stejná pravidla jako pro kr. text v ČJ - max. délka 40 znaků, ve tvaru 1. podstatné jméno, 2. přídavné jméno, VELKÁ PÍSMENA
<i>Druh vybavení</i>	Stanovuje druh vybavení, definováno v PPU 120, příloha č. 2 - možno použít pouze nadefinované hodnoty
<i>Provoz od:</i>	Datum, od kdy je stroj, části stroje nebo části zařízení v provozu
<i>Výrobce</i>	Výrobce stroje, části stroje nebo části zařízení.
<i>Země výrobce vybavení</i>	Jméno státu, ve kterém se výrobce nachází.
<i>Označení typu vybavení</i>	Typ stroje, části stroje nebo části zařízení. (Maximálně 20 znaků) př. R 300/38 G1 čerpadlo horizontální odstředivé Pompe Gabbioneta
<i>Rok výroby vybavení</i>	Číselná hodnota roku, ve kterém byl stroj, části stroje nebo části zařízení vyrobeny u výrobce.
<i>Sériové číslo vybavení</i>	Sériové č.vybavení výrobce (Maximálně 20 znaků), pokud takové existuje.
<i>Č.dílu výrobce</i>	Atypické (další) označení vybavení výrobcem (maximálně 20 znaků), pokud takové existuje

Technické místo	Status	Úroveň	Druh Technického místa	Krátký text ČJ (max. 40 znaků)	Krátký text EN (max. 40 znaků)	Nadřazené FL	číslo izometrie	Staré číslo pozice zařízení	PEFS
TPLNR	STATUS	FLTYR	EQUART	PLTXT_CZ	PLTXT_EN	TPLMADLFT	IZOM	OLD_EQFNR	PEFS

Typ EQ	Nadřazené FL	Krátký text ČJ (max. 40 znaků)	Krátký text EN (max. 40 znaků)	Druh vybavení	Provoz od:	Výrobce Vybavení	Země výrobce vybavení	Označení typu vybavení	Rok výroby vybavení	Měsíc výroby vybavení	Sériové číslo vybavení výrobce	Č.dílu výrobce
EQTYP	TPLNR	EQKTX_CZ	EQKTX_EN	EQUART	INBTD	HERST	HERLD	TYPBZ	BAUJJ	BAUMM	SERGE	MAPAR

